

ALLGEMEINES

Im IKMZ-Gebäude der BTU Cottbus-Senftenberg stehen öffentliche Netzwerkdosen und ein Wireless LAN (entsprechend den Standards 802.11a/b/g und n) zum Anschluss von nutzeigenen PC's zur Verfügung.

Die Anmeldung am Netzwerk kann mit einer gültigen Benutzernummer oder mit dem zentralen BTU-Account (nur für Studierende und Mitarbeiter der BTU) erfolgen.

Mitarbeiter und Studierende der BTU Cottbus-Senftenberg sollten für die Internetnutzung ihren zentralen BTU-Account benutzen.

KONTAKT

IKMZ/IT-Services

<https://www.b-tu.de/it-services/kontakt/>

Bei Problemen mit der Nutzung der IT-Dienste wenden Sie sich bitte an unseren Helpdesk. Die Kontaktinformationen und aktuelle Informationen zu Unterstützungszeiten finden Sie unter

<https://www.b-tu.de/it-services/helpdesk>

IMPRESSUM

Herausgeberin: BTU Cottbus - Senftenberg
Bearbeiter: M. Döring, IKMZ/IT-Services | Netze/Sicherheit
Satz und Fotos: IKMZ/Multimediazentrum

Stand: Juli 2025

www.b-tu.de/it-services



IKMZ/IT-SERVICES
**NETZWERK-
ZUGANG**
IM IKMZ-GEBÄUDE

Zentralcampus Cottbus

NETZWERKZUGANG IM IKMZ-GEBÄUDE

HINWEISE FÜR ANGEHÖRIGE DER BTU

Wireless LAN-Zugang:

Der Zugang zum Wireless LAN im IKMZ-Gebäude ist nur über eine gesicherte Verbindung möglich, er erfolgt wie im Wireless LAN auf dem Zentralcampus der BTU Cottbus-Senftenberg. Bitte nutzen Sie die Dokumentation auf den Webseiten von IT-Services unter:

Zugangsdienste → Wireless LAN

Drahtgebundener LAN-Zugang:

Nach erfolgreicher Netzwerkanmeldung (mit dem zentralen BTU-Account oder mit der Benutzernummer) haben Sie

- uneingeschränkten Zugriff auf BTU-Netzdienste,
- eingeschränkten Zugriff auf Dienste im Internet (Einschränkungen durch die zentrale Firewall auf dem Zentralcampus der BTU Cottbus-Senftenberg).

HINWEISE FÜR EXTERNE BIBLIOTHEKSBNUTZER

Nach erfolgreicher Netzwerkanmeldung (mit der Benutzernummer) haben Sie

- uneingeschränkten Zugriff auf die angebotenen Bibliotheksdienste,
- eingeschränkten Zugriff auf Dienste im BTU-Netzwerk und auf Dienste im Internet (Einschränkungen durch die zentrale Firewall auf dem Zentralcampus der BTU Cottbus-Senftenberg).

Achtung: Der Wireless LAN-Zugang für externe Bibliotheksbenutzer erfolgt grundsätzlich unverschlüsselt. Für die sichere Übertragung sensibler Daten muss jeder Nutzer selbst Sorge tragen.

ARBEITSSCHRITTE ZUR NETZWERK-KONFIGURATION NUTZEREIGENER PCs

Diese Anleitung gilt nicht für den Wireless LAN-Zugang für Angehörige der BTU – beachten Sie ggf. die „Hinweise für Angehörige der BTU“.

1. Voraussetzungen

Für den drahtgebundenen Netzwerk-Zugang benötigen Sie eine 10/100BaseT-Netzwerkkarte und ein RJ45-Patchkabel.

Für den drahtlosen Netzwerkzugang benötigen Sie eine Wireless LAN-Netzwerkkarte (Standard 802.11a/b/g oder n).

Die Verschlüsselung muss deaktiviert sein. Verwenden Sie bitte die folgenden SSID (WLAN-Netzwerkname): **btu-bibliothek**

Für die Netzwerkanmeldung benötigen Sie einen „https“-fähigen Internet-Browser. (z. B. Chrome, Safari, Firefox oder Edge).

2. IP-Konfiguration

Auf Ihrem Rechner muss das TCP/IP-Protokoll installiert sein. Sämtliche IP-Einstellungen bekommt Ihr Rechner automatisch von einem zentralen DHCP-Server zugewiesen. Bitte stellen Sie dazu die Eigenschaften für das TCP/IP-Protokoll Ihrer Netzwerkkarte auf:

IP-Adresse automatisch beziehen und

DNS-Serveradresse automatisch beziehen.

3. Internet-Browser-Einstellungen

Im Internet-Browser eingestellte Proxy-Server müssen deaktiviert werden.

4. Anmeldeseite

Mit Verbindung zum Netzwerk wird beim Start des Internet-Browsers eine Anmeldeseite angezeigt.

(alternativer Aufruf über: <https://access-gate.b-tu.de>)

5. Anmeldung

Die Netzwerkanmeldung erfolgt mit Ihrem zentralen BTU-Account oder mit Ihrer Benutzernummer.

SICHERHEITASPEKTE

Netzwerkseitig:

- Die Verbindung zum Campusnetz/IKMZ und in das Internet ist erst nach erfolgreicher Netzwerkanmeldung möglich.
- Die Übertragung der Login-Informationen für die Netzwerkanmeldung (Nutzername, Passwort) erfolgt verschlüsselt zwischen Nutzer-PC und Zugangs-Gateway.

Nutzerseitig:

Sofort nach dem Herstellen der Netzwerkverbindung befindet sich Ihr PC mit allen anderen angeschalteten PCs im öffentlichen Zugangsnetz. Ihr PC kann von anderen PCs über das Netzwerk erreicht und angesprochen werden. Deshalb sollten Sie einige Maßnahmen ergreifen, um Ihren PC zu schützen (auch mit Hilfe der Dokumentation zu PC und Betriebssystem):

- Firewall aktivieren
- Einsatz eines aktuellen Virenschanners
- Eingesetzte Software auf dem aktuellen Stand halten (z. B. mit Windows Update)
- Datei- und Druckerfreigabe nur aktivieren, wenn unbedingt erforderlich
- Freigegebene Ressourcen immer mit einem sicheren Passwort schützen
- Passworte für PC und Netzdienste regelmäßig ändern und niemals fest auf dem PC speichern

HILFESTELLUNG BEI PROBLEMEN

- Für Fragen zu Ihrer Benutzernummer steht Ihnen die Informations- & Servicetheke im Erdgeschoss des IKMZ-Gebäudes zur Verfügung.
- Informationen zum zentralen BTU-Account finden Angehörige der BTU auf den Webseiten von IT-Services unter:

BTU-Account

- Fragen zum zentralen BTU-Account können direkt per eMail (account@b-tu.de) an IT-Services gerichtet werden.
- Hilfestellung bei der Konfiguration von nutzer-eigenen PCs kann bei einem der beiden Helpdesks (im IKMZ-Gebäude bzw. im Verfügungsgebäude 1C) in Anspruch genommen werden.
- Informationen zu den Öffnungszeiten erhalten Sie an der Informations- & Servicetheke im IKMZ-Gebäude.