

Diese Anleitung beschreibt die Konfiguration für den Zugang zum WLAN **eduroam** beispielhaft an einem System mit Windows 7.

Für die Anmeldung am Netzwerk benötigen Sie die Zugangsdaten für Ihren zentralen BTU-Account.

1. Installation der WLAN-Netzwerkarte


Die Installation des Treibers wird automatisch nach dem ersten Stecken der Wireless LAN Netzwerkarte gestartet. Bei integrierten WLAN-Netzwerkarten erfolgt die Installation des Treibers in der Regel bei der Installation des Betriebssystems.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und nutzen Sie ggf. die Hardwaredokumentation des Herstellers. Nach erfolgreicher Treiberinstallation sollte die WLAN-Netzwerkarte unter **Start => Systemsteuerung => Netzwerk- und Freigabecenter => Adaptoreinstellungen ändern** aufgelistet werden.


2. Konfiguration der WLAN-Netzwerkarte

Zuerst müssen die Parameter der WLAN-Netzwerkarte konfiguriert werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die (neu hinzugefügte) Drahtlosnetzwerkverbindung und wählen Sie **Eigenschaften**.

Im Fenster **Eigenschaften** klicken Sie dann doppelt auf **Internetprotokoll Version 4**:



Prüfen Sie die Einstellungen entsprechend der nachfolgenden Abbildung:



3. Installation des WLAN-Profiles

Die WLAN-Einstellungen, die Sie für Ihr Windows-System benötigen, sind in einer Profil-Datei zusammengefasst. Laden Sie diese am besten direkt auf Ihren Rechner und führen Sie sie anschließend mit Administratorrechten aus:

https://www-docs.b-tu.de/it-services/btuth/wlan/install_btu_wlan_profile_peapv0.exe


Hinweis: Der Download dieser Profil-Datei ist nur für Angehörige der BTU möglich, bitte nutzen Sie zur Authentifizierung Ihren zentralen BTU-Account.

Voraussetzung für die spätere Nutzung des WLAN-Profiles ist, dass sich die Zertifikate **USERTrust ECC Certification Authority**, **USERTrust RSA Certification Authority** und **T-TeleSec GlobalRoot Class 2** im Zertifikatspeicher Ihres Rechners unter Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen befinden. Sollten sie noch nicht vorhanden sein, werden sie automatisch bei der Installation des WLAN-Profiles auf Ihren Rechner kopiert.


Damit ist Ihr Rechner für den Verbindungsaufbau mit dem WLAN **eduroam** konfiguriert.

4. Verbindungsaufbau

Sobald Sie sich mit Ihrem Rechner in einem Bereich befinden, der mit dem WLAN **eduroam** versorgt ist (die WLAN-Karte Ihres Rechners muss dafür natürlich aktiviert sein), wird der Verbindungsaufbau mit folgender Meldung initiiert:



Mit dem Mausklick auf die Statusmeldung: **Informationen für die Verbindung mit eduroam (PEAPv0) ...** wird das Fenster für die Eingabe Ihrer Anmeldeinformationen geöffnet:




Bitte nutzen Sie als **Benutzername** und **Kennwort** die Login-Daten Ihres zentralen BTU-Accounts.

Hinweis: Verwenden Sie den Benutzernamen bitte in der Form **loginname@b-tu.de**

Mit dem Mausklick auf **OK** wird die Anmeldung am Netzwerk durchgeführt.

Nach erfolgreicher Netzwerkanmeldung sollte die folgende Statusmeldung erscheinen, wenn Sie auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste klicken:



Bitte richten Sie Fragen und Hinweise direkt per E-Mail an wlan@b-tu.de